

# *Server: Wie kann ich das Passwort meines Root-Servers ändern, wenn ich es vergessen habe ?*

## **Gehen Sie wie folgt vor:**

- Im Kundencenter aktivieren Sie das Rescue System
- Im Kundencenter lösen Sie einen Webreset -> SOFT aus (falls dies nicht funktioniert und der Server nach ca. 10 Minuten per Ping nicht erreichbar ist, lösen Sie einen weiteren Webreset -> HART aus.
- Loggen Sie sich auf dem Server per SSH mit Ihrem Default-Passwort ein, dies finden Sie im Kundencenter unter "Serverdaten" und dem Benutzer "root".
- Mounten Sie Ihre Root-Partition  
INSTANT-SERIE -> /dev/sda2  
VALUE-SERIE -> je nach System unterschiedlich  
Befehl: `mount /media/sda2`
- Wechseln Sie in das System per chroot  
Befehl: `chroot /media/sda2`
- Ändern Sie das Passwort des Systems  
Befehl: `passwd root`
- Verlassen Sie das System  
Befehl: `exit`
- Starten Sie den Server neu  
Befehl: `reboot`
- Sobald ihr Server neu gestartet ist, können Sie sich mit Ihrem selbst gesetzten Passwort einloggen. Dies gilt ausschliesslich für SSH.

# *Server: Wie kann ich das Passwort meines Root-Servers ändern, wenn ich es vergessen habe ?*

Für Confixx oder Plesk nutzen Sie bitte die entsprechenden Infoseiten:

[Plesk Support](#)

[Confixx KnowledgeBase](#)

*Eindeutige ID: #1073*

*Verfasser des Artikels: Kundensupport*

*Letzte Änderung des Artikels: 2012-07-19 17:35*