

## : *Wie stelle ich eine Verbindung mit der vKVM her?*

### vKVM

Das vKVM Rescue System (virtual Keyboard/Video/Mouse) ist eine Erweiterung des bestehenden Rescue Systems, das mittels PXE ein Linux-System in den Arbeitsspeicher Ihres Servers lädt. Mit dem vKVM Rescue System startet ein Rescue System, das das auf Ihrem Server installierte Betriebssystem in einer virtuellen Maschine booten kann. Die graphische Ausgabe der virtuellen Maschine wird hierbei mittels einer SSL-gesicherten VNC-Verbindung übertragen, sodass Sie die Möglichkeit haben, an Ihrem Betriebssystem zu arbeiten, "als ob" Sie direkt vor dem Server säßen.

vKVM erkennt automatisch Ihre Festplatten, sodass Sie im BIOS der vKVM davon booten können. Weiterhin wird die CPU des Servers in der VM virtualisiert. Außerdem emuliert die VM eine Netzwerkkarte und bietet Ihnen damit die Möglichkeit, innerhalb der VM auf das Internet zuzugreifen.

Das vKVM Rescue System eignet sich hervorragend, wenn Ihr Server z.B. aus Gründen einer Fehlkonfiguration der Netzwerkeinstellungen (z.B. mit iptables) nicht mehr wie gewohnt über SSH erreichbar ist. Um vKVM zu starten müssen Sie sich lediglich ins Kundencenter einloggen, Ihren Serververtrag auswählen und im linken Menü "Rescue-System" auswählen. Wählen Sie nun den Eintrag "vKVM" und aktivieren Sie das Rescue-System. Nach einiger Zeit steht vKVM zur Verfügung und Sie können sich mittels VNC-Client einloggen.

### Herstellen einer VNC-Verbindung mit der vKVM

Um eine gesicherte VNC-Verbindung mit der vKVM herzustellen, empfiehlt sich das Programm SSVNC [\[1\]](#).

## : Wie stelle ich eine Verbindung mit der vKVM her?

Wenn Sie das Programm gestartet haben, sehen Sie folgendes Fenster:

Geben Sie unter **VNC Host:Display** die IP-Adresse Ihres Servers, gefolgt von **:5959** ein. Unter **VNC Password** tragen Sie das Passwort ein, welches Sie im Kundencenter unter "Serverdaten" einsehen können. Das Häkchen unter **Use SSL** muss gesetzt sein.

Gehen Sie nun auf **Options --> Advanced:**

## : *Wie stelle ich eine Verbindung mit der vKVM her?*

Stellen Sie sicher, dass das Häkchen unter **Server uses VeNCrypt SSL encryption** nicht gesetzt ist:

Klicken Sie nun im selben Fenster unten rechts auf **Done**, Sie sehen nun wieder das Hauptfenster. Nachdem Sie das Häkchen unter **Verify All Certs** entfernt haben, klicken Sie auf **Connect**:

Sie sollten nun mit der vKVM verbunden sein und einen BIOS-Bildschirm sehen, der Ihnen eine Liste der bootbaren Festplatten anzeigt:

## : Wie stelle ich eine Verbindung mit der vKVM her?

&#160;

Durch Eingabe der entsprechenden Zahl bootet die vKVM von der gewünschten Festplatte. Wenn Sie die Sitzung beenden möchten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Daten gesichert haben und das System ordnungsgemäß herunterfahren. Das Herunterfahren schaltet die vKVM ab und beendet damit Ihre Sitzung. Um Ihren Server anschließend wie gewohnt von Festplatte zu booten, führen Sie im Kundencenter einen Webreset durch.

### Technische Limitierungen

Folgende technische Einschränkungen und Besonderheiten sind derzeit bekannt:

- 

vKVM läuft erheblich langsamer  
auf Servern ohne Virtualisierungsunterstützung durch die CPU

-

## : Wie stelle ich eine Verbindung mit der vKVM her?

Windows (64-Bit) läuft nicht auf  
Servern ohne Virtualisierungsunterstützung durch die CPU

- 

Ein 32-Bit Windows läuft auch  
ohne Virtualisierungsunterstützung durch die CPU auf  
64-Bit-Architekturen

- 

vKVM läuft nur auf Servern mit 64-Bit CPU

*Eindeutige ID: #1142*

*Verfasser des Artikels: KOS-Online Kundensupport*

*Letzte Änderung des Artikels: 2012-11-05 15:36*