

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

Um WebDAV für Ihre Onlinefestplatte nutzen zu können, müssen Sie die Funktion im Kundencenter aktivieren. Dazu gehen Sie nach Auswahl des Vertrages auf den Menüpunkt Verwaltung und setzen den Haken bei "Webdav aktiv". Danach klicken Sie auf den Button "Ändern". Ihre Onlinefestplatte wird innerhalb von 24h für WebDAV freigeschaltet.

Anleitung für Windows XP

Achtung, es wird mindestens das ServicePack 2 benötigt.

Öffnen Sie den Arbeitsplatz (Start -> Arbeitsplatz) und klicken Sie im Menü "Extras" auf die Option "Netzlaufwerk verbinden":

Im folgenden Dialog klicken Sie auf den blau hinterlegten Text "Onlinespeicherplatz anfordern oder mit einem Netzwerkserver verbinden":

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

Klicken Sie im erscheinenden Dialog auf "Weiter"

Wählen Sie "Eine andere Netzwerkressource auswählen .." aus und klicken Sie auf "Weiter"

Geben Sie als "Internet- oder Netzwerkadresse" die Adresse des WebDAV Zugangs nach folgendem Schema an:

`https://<webdavserver>/<FTP-Benutzername>/`

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

⇒ Diese Information finden Sie im Kundencenter unter "Verwaltung"

z.B. <https://webdav1.kundencontroller.de/ftpbackup-11111/>

⇒ Sollten Sie eine Meldung erhalten, das der Ordner "ungültig ist", so liegt dies an WindowsXP, führen Sie alle Updates durch und installieren Sie das letzte verfügbare Service Pack und versuchen Sie es erneut.

Klicken Sie auf "Weiter".

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

Geben Sie im folgenden Dialogfeld entsprechend FTP-Benutzername und FTP-Passwort ein und klicken auf OK:

Geben Sie der Freigabe, wenn gewünscht, eine entsprechende Bezeichnung und klicken Sie auf "Weiter"

Klicken Sie nun auf "Fertig stellen".

Nun finden Sie den Ordner unter "Netzwerkumgebung" und können diesen nutzen. Windows XP erlaubt keine Zuordnung der Webdav Freigabe zu einem Laufwerksbuchstaben. Weiterhin ist kein direktes Öffnen von Dateien möglich. Die Dateien müssen zuerst lokal kopiert werden. Dies ist eine Einschränkung von WindowsXP.

Ab Windows Vista sind diese Einschränkungen nicht mehr vorhanden.

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

Anleitung für Windows Vista / Windows 7

Für die Einrichtung des Webdav Zuganges unter Windows Vista / Windows 7 gehen Sie bitte wie folgt vor.

Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Computer" oder "Netzwerk". Im Kontextmenü erscheint der Menübefehl "Netzlaufwerk verbinden".

Sie erhalten einen Dialog, in dem Sie die Adresse des WebDAV Servers eingeben müssen.

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

Wählen Sie einen freien Laufwerksbuchstaben aus und geben bei "Ordner" die Webdav Adresse nach folgendem Schema ein:

`https://<webdavserver>/<FTP-Benutzername>/`

=> Diese Information finden Sie im Kundencenter unter "Verwaltung"

z.B. `https://webdav1.kundencontroller.de/ftpbackup-11111/`

Klicken Sie auf "Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen" und geben Sie als Benutzername den FTP-Benutzernamen und als Kennwort das FTP-Passwort aus dem Kundencenter ein.

OnlineFestplatte: Wie kann ich den WebDAV-Zugang unter Windows ab Windows XP für die Onlinefestplatte einrichten?

Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Geben Sie die Zugangsdaten nochmals im erscheinenden Fenster ein.

Nun sollte Ihre Onlinefestplatte als Laufwerk im Windows Explorer sichtbar sein.

Eindeutige ID: #1119

Verfasser des Artikels: KOS-Online Kundensupport

Letzte Änderung des Artikels: 2012-07-20 09:02